

BarcodKingDom 條碼掃描盤點 APP

功能簡介:

- 1. 使用者輸入[網路連線設定]資料,設定[搜尋條件]後,就可以連線 SQL Server 主機,下載 要進行盤點的資料。
- 2. 盤點時,掃描物件的條碼,取得條碼就可以進行盤點。
- 若資料符合,播放"成功"音效,會顯示物件完整資料與圖片,也可以計算盤點率,盤點到 的物品資料,會轉移到"已盤點"資料表。若搜尋失敗,播放"失敗"音效。

APP 安裝要求:

- 1. 硬體 7 吋平板(畫面元件多,4 吋 5 吋畫面元件會排擠變形,7 吋才能完整顯示)。
- 2. Android 4.1 版本(含)以上,有 WIFI 上網功能,有 3G 或 4G 上網功能更佳。
- 4機要有自動對焦功能,才能掃描條碼進行盤點。請先去 Google Play 下載 ₩ [條碼 掃描器] 或 類似 APP 先測試相機功能。
- 4. 如果掃描不到條碼,表示相機畫素不足/無法自動對焦,那個平板就不能拿來用。
- 5. 平板的外接 SD 卡容量,至少要有 16G 的容量。

安裝步驟:

1. 執行 APK 檔,進行 APP 安裝。



2. 點選[參數設定],進行網路連線,按 [檢查連線],確認連線資料。

Ban Ban	coKingDom =	aux reex as	182		Şi i	i 9:11 ∰∭ Bi	arcoKingDom ±#80	E EMILSE MAI	18		%il ⊒ 9:28
	資料主體		劉修主領		ftp王t能		调料主機		圍借主機		ftp主機
IP	-	P		IP		P IP		IP			
Pon	-	() 102411883	ut.	1	-	Port		Port		Port	
78.9F	<u> </u>	22.79		Mat	<u> </u>	95.95		96 SR		16 SR	
田 弘	<u> </u>	EG		æs,	-	密码		- EA		密码	<u> </u>
		用重速	8	检查进程		他应道的		检查連續		检查课题	Ĩ
		÷						÷	\Box	<u> </u>	

 連線資料設定完成,接著進行[設定過濾條件]。在主畫面點選[開始盤點作業]=>[設定 過濾條件],就會進入這個畫面,輸入[使用單位名稱],[使用人員名稱]這2個限制條 件(只要找符合條件的資料,進行下載)。



接著按下[執行設定],這時會透過網路連線資料庫,檢查輸入名稱是否正確?



如果輸入正確,程式會自動把前面的空白欄位補齊。輸入不正確會變成紅字提醒您。



提醒:

如果不輸入任何篩選條件,就按下[執行設定],程式會認為使用者要下載[全部的資 料]。目前測試資料…Pro 有 6 萬 5 千筆,RPro 有 1 萬 3 千筆,再加上其他資料表少 數資料,測試時~下載時間至少要 1 小時以上,會很久很久@@。

另外 2 個按鍵 [檢視盤點狀況] => 會切換到[已盤迄]/[未盤迄]畫面,如果還沒有下載 資料,會看到資料列是空白的畫面。

按下[清除設定]會清除畫面的資料,並且刪除這個畫面的儲存設定。

現在可以進行盤點資料下載,回主畫面 => 點選[載入盤點資料],進行資料下載。

BarcoKin	gDom	54 A 235	Barcoki	ingDom	5r A 2.39
SE Nà	下戰號 Hing	Loading Data	98 No	和人童私資料	服50 节数 0K,2914-12-31
	開始發點作業			開始發點作業	
	转出望私资料			轉出盤點資料	
入 澤	戰入入庫資料		人庫	载入入康资料	
	開始入庫作業			開始入達作業	
	转出入厚作菜			轉出入陳作業	
設定	参数12元		19 M	参数投定	
* *	ALC DEL SS A.R.		A6 30	離開系統	
	t á	ā		₽ û	Ē

下載時間約10分鐘內可以完成,下載完成會有[部分下載]或[全部下載]的提示。

4. 切換到[控制設定],依序進行相關參數設定,設定完成,會自動儲存參數。

BarcoKingDom	1902 2101	E MAUKE		
2制12定		-	序號設定-財產	
單位名稱			財產編號第1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6	
西自動開設價權		GRE	封奏编發第1碼=2 序號長定補滿 N2碼 6	
移後開閉? 6			1	
欄下戰到本機		DN	財產編號第1碼=3.序號長度補滿N3碼 6 』	
目標使用·本機優先			財產編號第1碼=4.序號長度補滿 N4碼 6	
普通示		C. C		
		1946		
制計代碼			財產編號第1碼=9.序號長度補滿 N9碼 6	
	27.02		序就设定-非消耗品	
			11.8.10.10 3 128-6 12.00 年度 接流 NGUE 6	
	ERAS	展出全部下數目的	R世州林上举新五卷/举新下数	
	C MARKE C 4	14.14.14	行動設定·州市利用 財產編號第1碼-8座建高度補高 NR種 6	
			and the second state of the second second second of	
	÷			
	÷			5/8/
BarcoKingDom	19442 1944	2 8 8102		544
副前 日本CoKingDom 9番120定		.	序號設定財產	34
BarcoKingDom 2制設定 単位名稿	1800 2 2002	E	序號設定期產 就產編號第1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 。	5181
BarcoKingDom 計設定 單位名稱 百合動開放器幅	1803 XHA	E BARE	序號設定-財產 財產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 。	21 8 1
BarcoKingDom 計設定 單位名稱 百合動開放團檔 秒後期間? 6	1802 8988	E FANZ	序號該定-財產 財產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 。	54 B (
BarcoKingDom 制設定 単位名稱 百自動開設團編 移後振聞? 6 宿下載到本機	1802 880	E FANZ	序號錄定-財產 財產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 0	5180
BarcoKingDom 利設定 章位名稱 百白動開設團備 秒後開閉 7 6 檔下載到本機 檔示載到本機 《成府本機優先	1802 880	2 9302 274 274 274 274 274 274 274 274 274 27	序號錄定-財產 財產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 0	5161
BarcoKingDom 津設定 単位名稿 否自動開設團線 移後期開設76 檔下載到本機 備先 音提示	1802 2802	E \$402	序號設定 財產 財產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=4,序號長度補滿 N4碼 6	5/8/
align BarcoKingDom お設定 単位名編 百合動開設面構 を後期間 7 6 構 下載到本機 構 免 音程示 話 UUID	14002 2500		序號設定-財產 財產編號第1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第1碼=3,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第1碼=4,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第1碼=4,序號長度補滿 N5碼 6	54
BarcoKingDom 津超定 単位名稱 否自動開放團備 杉須閉創7 6 福下東到本機 橋先 倉提示 證 UUID 時代福	1402 2000		序號設定. 根產 料產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=4,序號長度補滿 N5碼 6 財產編號第 1碼=5,序號長度擁滿 N5碼 6	514
BatcoKingDom 清積設定 筆位名稱 否自動開設團檔 移後期間 7 6 檔下載到本機 檔使用:本機優先 音提示 器 UUID 器代碼	1807 1900		序號設定-財產 料產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 財產編號第 1碼=5,序號長度補滿 N5碼 6 財產編號第 1碼=5,序號長度補滿 N5碼 6	5.24
	1802 X00	E Bake Brit Crit Crit States States	序號設定-財產 於產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 。 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 。 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 。 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N5碼 6 。 財產編號第 1碼=9,序號長度補滿 N9碼 6 。 於廣編號第 1碼=9,序號長度擁滿 N9碼 6 。	5.54
BarcoKingDom 2時設定 単位名碼 百自動開放調催 炒後開閉 7 6 増下載到本機 増使用-本機優先 音提示 3 25 3 4 4 4 5 7 6 7 5 7 6 7 6 7 6 7 6 7	1802 2002		序號設定,財產 於產編號第1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 。 財產編號第1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 。 財產編號第1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 。 財產編號第1碼=3,序號長度補滿 N4碼 6 。 財產編號第1碼=5,序號長度補滿 N5碼 6 。 對產編號第1碼=9,序號長度補滿 N5碼 6 。 戶號設定,亦消耗品 計產編號第1碼=0,序號長度補滿 N5碼 6 。	5123
記書 BarcoKingDom 2時起設定 単位名編 第四合規制総議構 百合規制総議構 1秒後期間? 6 1橋下載到本機 構築先 首提示 1 126代碼 1 126代碼 1 126代碼 1 126代碼 1 126代碼 1 4個密碼 1 6機模組設定 1 6機模組設定 1			序號設定.財產 聚產編號第 1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 。 財產編號第 1碼=2,序號長度補滿 N2碼 6 。 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N3碼 6 。 財產編號第 1碼=3,序號長度補滿 N4碼 6 。 財產編號第 1碼=5,序號長度補滿 N4碼 6 。 對產編號第 1碼=9,序號長度補滿 N0碼 6 。 浮號設定-非消耗品 其是編號第 1碼=9,序號長度補滿 N0碼 6 。	5121









控制投定	-	序號設定-財產	
1.單位名稱	E 18	財產編號第1碼=1,序號長度補滿 N1碼 6 」	
是否自動開啟廣信 幾秒後開閉? 6	(OF	財產線號第1碼=2.序號長度補滿 N2碼 6 」	
團信下戰到本機	ON	財產編號第1碼=3,序號長度補滿N3碼 6 。	
圖檔使用-本機優先 語音提示	ON ON	財產编號第1碼=4,序號長度補滿 N4碼 0 ,	
機器 UUID 10:c3:7b:61:58:d2	STREET, STREET	财產编號第 1碼=5,序號長虛補滿 N5碼 6 。	
機器代碼 1052abc	#21158	財產編號第1碼=9.序號長度補滿 N9碼 6 。	
授權密碼 6171 425488		序號設定·非消耗品	
	te 1 was selected 42 IP (RA)	またのというが、 しまったのなんでは た日本語 NG語 6 (Note: Standard mode 20 Note: Standard mode	
		财產编號第1碼=8.序號長度補滿 NB碼 6 .	

至於[序號設定],是手動輸入判別資料的依據。目前測試料庫資料,財產序號只有6碼或7碼,無法依編號設定不同序號長度,目前只有6與7兩種,內定值是6。

5. 接著進行[專案設定],若[盤點專案代碼]輸入錯誤,盤點畫面的[查詢]按鍵會變紅字

BarcoKingDo	m 主機設定 控制設定	**#2	潮 🔒 2:41
盤點專案	设定	入庫專案話	定
1.盤點專案代碼	10301	检查 1.入庫專案代碼	
2. 盤點紀錄即時上傳	OFF	2.入庫紀錄即時上傳	OFF
顯示盤點率	OFF	顯示入庫率	OFF
盤點率計算設定	OFF	入庫率計算設定	OFF
 01.依據單位計算 02.依據單位+保值 	至人員計算	盤點專案代碼驗證成功! 單位計算 02.10個單位+保管	7人員計算
	ţ		

Lock 住,無法進行盤點。

arcoKingDom 主编設定 控制設定	211 @ 9: E ●果設定
盤點專案設定	入庫專案設定
1.盤點專案代碼 10301	检查 1.入庫專案代碼 检查
2. 盤點紀錄即時上傳 ON	2.入庫紀錄即時上傳 077
顧示盤點率 000	顯示入庫率 OFF
盤點率計算設定 OFF	入庫率計算設定 OFF
 01.依據單位計算 02.依據單位+保管人員計算 	盤點紀錄開時上傳 0N 單位計算 02.1K/磁單位+保管人員計算
¢	

					ଆ ଲି 9:39
BarcoKingDor	17 主機設定 控制設定	專業設定			
盤點專案調	t		入庫專案	設定	
1.盤點專案代碼	10301	- 検査 1.	入庫專案代碼		檜査
2.盤點紀錄即時上傳	ON	2.	入庫紀錄即時上傳	QFF	
顯示盤點率	ON	87	示入庫率	OFF	
盤點率計算設定	OFF	λ	庫率計算設定	OFF	
 01.依據單位計算 02.依據單位+保留 	的一般。	顯示盤點率	0N	í 箭人員計算	
	¢			า	

BarcoKingDom	主義設定 控制設定	專案設定		월 8:39 월
盤點專案設定	Ē		入庫專案語	史定
1.盤點專案代碼	10301	检查	1.入庫專案代碼	
2.盤點紀錄即時上傳	ON		2.入庫紀錄即時上傳	OFF
顯示盤點率	ON		顯示入庫率	OFF
盤點率計算設定	ON		入庫率計算設定	OFF
 01.依據單位計算 02.依據單位+保管/ 	人員計算	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	算設定 ON 使單位計算	官人員計算
	¢			1
				湖 🛱 9:40
BarcoKingDom	主義設定 控制設定	專業設定		
盤點專案設定	E		入庫專案語	史定
1.盤點專案代碼				
	10301	检查	1.入庫專案代碼	檢查
2.盤點紀錄即時上傳	10301 ON		 1.入庫專案代碼 2.入庫紀錄即時上傳 	检查
2.盤點紀錄即時上傳 顯示盤點率	0N		1.入庫專案代碼 2.入庫紀錄即時上傳 顯示入庫率	的FF
2.盤點紀錄即時上傳 顯示盤點率 盤點率計算設定	10301 ON ON		1.入庫專案代碼 2.入庫紀錄即時上傳 顯示入庫率 入庫率計算設定	0FF OFF
 2.盤點紀錄即時上傳 顯示盤點率 盤點率計算設定 01.依據單位計算 02.依據單位+保管 	10301) ON ON ON	柏倉 the 1 was selected	 1.入庫專案代碼 2.入庫紀錄即時上傳 顯示入庫率 入庫率計算設定 01.依據單位計算 02. 欣爆單位+保留 	☆ OFF OFF S人員計算

- 所有的設定都完成了,可以進行盤點工作。回主畫面 => 點選[開始盤點作業],如果 盤點專案代碼,輸入正確,會解除[查詢]按鍵鎖定。可以用手動輸入(剛剛設定以"標 準模組"進行條碼分析),或掃描條碼的方式進行盤點。
- 7. 如果設定[盤點資料即時上傳],每盤到一筆成功,就會立刻上傳一筆。如果您盤點3
 筆後,才打開[盤點資料即時上傳],那就會從第4筆才會上傳資料庫。

SQLQuery5.sql - AA-PC\SQL	EXPRESS, 1433. AMSIS	APP (sa (53))*	Microso	ft SQL Server Manag	ement Stud	lio			
備素(F) 編輯(E) 極視(V) 重	1四(Q) 等素(P) 質量	I(D) 工具(1)	祝黛(W)	記(四(M)		15554-1203Vupg	Ho Zinch		X
					20 20 20	a southording	- Magninest	and an and a second	FIE1103
AMSIS_APP	• 1 • 积行(X)	▶ 箕错(D)				- Tringford to			
特件總督 ▼ ₽ ×	SQLQueryS.sql - A	SIS_APP (sa (53))* × 5	QLQuery4.sql - A3	master (sa	C Zongscan_W			
道理・ 12 12 = 7 · · ·	/******	SSMS 中 S	electl	CopNRows 命令	的指令	4			
C\SQLEXPRESS,1433 (SQL 🔺	SELECT TO	OP 1000 [CDEPTN	IID], [CDEPTN	0].[CHG	1			
は康	. [3	TKMEMO1.	TKPJT	O1. [TKTYPE]	I MCODE	1	La	F	
系統資料庫 AMSIS APP	100.00					1	500		
≥ 資料庫面表	100 % W att se							and the second	
≥ 資料表	CDEPTMID (CD. CH. C	NO ISR	PNO	RK TP		100	And the	
田 D 系統資料表 王 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	1 H1010K4NJU	029 NU 2	818 1	3101001-25 -000032	131720 20		And the second		
H dbo.EOM TAKE	2 H1010K4NIU	029 NU 2	748 1	3140306-02 -000128	18986 20		and the second	All and and and	
E dbo.INDEPOT	3 H1010K4NIU	029 NU 8	233 1	3100503-78 -000050	121453 20	1	States of the states	and a state of the	
🗉 🖬 dbo.View_Android_D	4 H1010K4NIU	029 NU 2	818 1	3101001-25 -000032	131720 20	I The second	The American	the state of the second se	20
dbo.View_Android_Ju	5 H1010K4NJU	029 NU 3	225 1	3140101-03 -006538	13733 20	IO TO THE MARKAGE OF		102000000000000	
dbo.View_Android_Pl dbo.View_Android_Pl dbo.View_Android_Pl	6 H1010K4NIU	029 NU 8	254 1	3101103-593 -000060	121967 20			TESTAL MERCHANAL	
🗉 🖬 dbo.View_Android_R	7 H1010K4NIU	029 NU 8	233 1	3100503-78 -000051	121454 20	1 掃描結果	種構想	稿韻宗	掃描
🗄 🖬 dbo.View_Android_Tr	8 H1010K4NIU	029 NU 8	156 1	5010106-03 -004355	119765 20	設定通連條件	E:	結束	
dbo.View_Android_Ti	9 H1010K4N10	029 NO 8	300 1	3140403-17 -000120	122724 2	1.741	C	the second	4.44
dbo.View_Android_U dbo.View_Android_V						VT#WV	3140403	17 -00012d	THE FR
□ 檢視						编註 NOTE		M200997	
🔰 同義字						副日本の中 和力用 編号 PNO	3140403-17 -00013	56	
■ 可程式性 Concion Persian						計畫指名 PANAME	電動機信號量別模制	a de la compañía de la	
service broker	已成功執行實證。				AA-PC\S	1	ATTORNELSURY		
						新產業時型號 供應商 AGENCY	集色平面在真正方 三 線宇護原有限公司		
就譜						職業日期 BUYDATE	1021003		
🙆 🤗 📋		Ai {}	1		4	CH ner 😗		• 👦 🗮 🕕 📑	·
	Contract of the Contract of th	and the second	1 1 1			Concerning the second second		20	14/12/23

- 8. 盤點過程中,如果是手動輸入,因為財產序號有6碼7碼兩種,要隨時切換防止盤不 到資料。或者切換不同的輸入模組(有4種模式),讓您盤點的到資料。
- 掃描所得的條碼,按下[查詢]時,程式第一次會用這個條碼進行查詢,如果查詢失敗, 請再按一次[查詢],第2次程式會以手動輸入模式,將這個條碼的序號補足6碼或7 碼,再依據您選擇的輸入模組,找出可能的條碼組合,再去[未盤迄]資料表找尋一次。
 盤點過程中,可以點選[檢視盤點狀況],會出現[已盤迄]/[未盤迄]的清單,您可以把[已 盤迄]的資料點選,按[刪除]按鍵,這些資料會回到[未盤迄]的清單。所有盤點結果資 料,會以[已盤迄]清單為依據。

BarcoKingDom Exe	*#2			湖 🔒 10:20
財產編號				尋找
全遇			反相選	
財產編號	財產別名	保管單位	保管人員	置放地點
3010101-X00-001842	數字型三用電表	單位029	葉葛蝶	null
3010101-50 -000006	永磁同步電動機驅動模組	單位029	葉易蝶	師調社
3010101-x00-000225	倍號產生器FG-101A	單位025	葉易蝶	null
3010101-X00-000226	信號產生器FG-101A	單位029	葉易蝶	null
3010101-X00-000227	信號產生器FG-101A	單位029	業易蝶	null
3030402-14 -000370	三相可程式交流電源供應器	單位029	葉易蝶	播動室
3030402-14 -000379	直流電源供應器	單位029	葉易蝶	1槽A辦公室
3060103-00 -000037	線性馬達 IL06-050	單位029	葉易蝶	null
	ţ	\bigcirc		

11. 盤點完成,回到主畫面 => 點選[轉出盤點資料],會把[已盤迄]的資料,利用 FTP 上

傳到設定的 FTP 主機。

